

OnScreenKeys Brukerhåndboken



Beskrivelse

Programmet OnScreenKeys er en teknologi for å hjelpe folk som ikke kan bruke vanlige tastatur på grunn av et handikap.

Det virtuelle tastaturet OnScreenKeys har alle funksjoner som en vanligvis bruker på et ekte tastatur, i tillegg til mange andre funksjoner som gjør et hvert arbeid med data lettere.

I stedet for tastene på et vanlig tastatur, kan brukeren bevege musepekeren over tastene på det virtuelle tastaturet. Det kan enkelt skrives tekst inn i hvilket som helst tekstområde på skjermen.

OnScreenKeys kommer med en integrert museklikk-funksjon som gjør det mulig for hvem som helst å gjøre et museklikk, selv om de ikke lengre klarer å klikke med en vanlig mus.

Mange flere integrerte funksjoner som vil gjøre arbeider på datamaskinen enklere.

Programvaren omfatter en integrert tale utgang, som kan brukes til å sende skriftlig tekst til datamaskinen høyttaleren. Integrering av nye stemmer fra andre selskaper som



Installasjon

Installasjonen fra CD

Hvis Installasjonen vil starte automatisk.

Hvis installasjonen ikke starter automatisk:

Hvis installasjonen fra CD ikke starter automatisk,

Første start

OnScreenKeys automatically detects which language you have specified as the standard language in Windows® and configures this software automatically accordingly.

Du kan endre språket for tastaturet blant mange andre innstillinger ved å gå inn i menyen, der du kan skrive ved hjelp av innstillingene knappen på tastaturet:



Taster

Teksteditorvindu

Du trenger å åpne en tekst som du kan skrive inn. For demonstrasjon formål en tekst-vinduet åpnes automatisk når programmet er startet.

Eventuelle kjørbare fil kan settes opp til å bli startet automatisk når


Det kan hende du skriver inn i et tekstredigeringsprogram av ditt valg, for eksempel Microsoft Word?, Eller e-programvare.

Husk at (akkurat som når du skriver med en vanlig datamaskin tastatur) markøren skal blinke inne i vinduet.




Hvordan du klikker taster og knapper

Å utløse tastene på tastaturet automatisk uten å trykke ned musknapper manuelt, den auto-klikk-funksjon ("Hold") må være aktivert. Den tid før en tast blir utløst kan fritt justeres.



Autoclick pause



Head mus brukere kan profitere på den autoclick-pause-funksjon. Hvis dette alternativet er valgt, er auto-klikk-pause-knappen vil være synlig på tastaturet. Hvis du vil endre din posisjon i en stol eller bare snu hodet, på markøren flyttes over skjermen på grunn av kroppens bevegelser, og det kan utløse tastene på tastaturet undesirably. Ved å klikke på "Auto-klikk pause" én gang, kan du deaktivere tastaturet? S Auto-klikk-funksjonen til denne knappen er utløst igjen.

O	Om	Også	Oss	Oppe
Og	Opp	Over	Opptatt	Oppfølging

Ord forutsigelse

Så snart du har skrevet den første bokstaven i et nytt ord, ord spådommer vil bli vist. Hvis ønsket ord vises, kan du bare velge det å skrive dette ordet.

OnScreenKeys provides a triple word prediction. Dette betyr at programvaren vil prøve å forutse de neste kommende ord. Så snart du ser det ønskede ordet, kan du velge det.

Store / små bokstaver

Kanskje vil du se at Du kan utløse shift-knappen for å endre skift tilstand manuelt.



Skift-tasten

Merk at ord som er valgt ved å velge ett av ord knappene blir skrevet inn akkurat slik de vises på skjermen. Du kan angi at skiftet stat med Shift-knappen før du velger et ord.

Hvis du vil endre det gjelder den siste skrevet ord kan du velge følgende knapp:



Word-Shift-tasten



Rettelse

Det er 3 slette funksjoner i programvaren:



Slette siste tegn

Bruk denne knappen for å slette det siste tegnet.



Slette siste ord

Bruk denne knappen for å slette siste ord

Andre taster



Tabulator-tasten



Word-Shift-tasten



Skift-tasten



Escape-tast



Caps Lock (Konstant store bokstaver skrive)



Windows



Rask tekst-makro-tasten



Slette ord fra bruker ordet bok: Hvis du en gang skrevet et ord feil, og ikke riktig den, vil den vises i ord igjen. Hvis du vil slette dette ordet, velger du denne knappen, og deretter utløse en klikker på knappen som viser feil ord.



CD-skuffen: Åpner eller lukker CD-skuffen.



Autoclick pause: Med denne knappen kan du deaktivere autoklikk-funksjonen til tastaturet. Når autoklikk-funksjonen er deaktivert, vil denne knappen aktivere den igjen.



Generelle innstillinger



Minimere



Avslutt



Stemme: Aktivere / deaktivere talen funksjon

Extra-, AltGr-og Ctrl-tasten



Forlenget nøkler

Ved å klikke en ekstra tast på det virtuelle tastaturet kan du få tilgang til alle spesielle funksjoner som finnes på et vanlig tastatur.



AltGr-tasten

Den AltGr-tasten brukes til å skrive spesialtegn.



Ctrl-tasten

Ctrl-tasten brukes til å gjøre såkalt "korte kutt".

Effekten av en snarvei avhenger av programmet er det brukes innenfor.

Tilpasse tastaturet

Flere språk

Folk som snakker flere språk, vil resultatet fra "språk" bytte funksjon som gjør det mulig å endre både språk for ord og tastaturopssett raskt.


Som standard, vil programvaren bruke språket som brukes også i Windows?.

For å endre språket midlertidig, utløser følgende nøkkel:



Velg ønsket språk fra en av de tomme utvalg boksene, og klikk deretter "Aktiver".

Dersom du ønsker å bytte språk på tastaturet igjen, må du bruke "språk bytte knappen" igjen, og deretter klikker du på "Aktiver"-knappen i tillegg til ønsket språk.



Språk (Generelle innstillinger)

For å endre språket som skal brukes for bruker menyer og dialoger, velg ønsket språk i menyen.


Standard language for word prediction and menus

Englisch (USA)

Language for menus and dialogs in this software. This language will also be as the primary language for word prediction.

Tastatur størrelse


Størrelsen på tastaturet kan endres i menyen.



De blå firkant viser størrelsen i forhold til dataskjermen din.

Brukerdefinerte taster

Det er 4-tastene på tastaturet som kan fylles med noe innhold i menyen.



Tale

Vær oppmerksom på at denne funksjonen vil kun være tilgjengelig etter prøveperioden av programvaren hvis det er en del av lisens som du har kjøpt.

Med denne knappen kan du aktivere eller deaktivere talefunksjonen.

Avhengig av gjeldende status følgende symboler vises.



Talen er deaktivert.



Talen er aktivert.



Talen er deaktivert på grunn av en feil.

Hvis talen funksjonen er aktivert, skrives hver linje vil bli sendt til tale-motor når returtasten utløses.



Utløsende på Enter-tasten igjen uten noen nye ord skrevet vil gjenta den siste tales setning. Dette kan komme hendig om du ikke ble forstått riktig.

Snakker hvert enkelt ord

Hvis alternativet "Snakk enkelt ord" er aktivert, hvert ord vil bli sendt til den talen funksjon umiddelbart etter å skrive det.

Hvis dette alternativet ikke er aktivert, den siste skrevet linjen vil bli sendt til talen når returtasten utløses.

Hvis du vil velge en stemme for talen, kan du gå til menyen og endre stemmen som er tilordnet til et bestemt språk.

Vær oppmerksom på at du er nødt til å utløse "Lagre stemme"-knappen som du finner rett under stemmen utvalg feltet etter at du har endret et språk-tale-kombinasjon.

Hvis du bruker programvare for mer enn ett språk, kan du velge en annen stemme for hvert språk.

Hvis du endrer tastatur språk ved utløser språket bytte nøkkel, den stemmen du har tilordnet til dette språket vil bli valgt automatisk for talen.



Verktøylinje for mus



Vær oppmerksom på at denne funksjonen vil kun være tilgjengelig etter prøveperioden av programvaren hvis det er en del av lisens som du har kjøpt.

Hvis du har problemer med å trykke på knapper på en ekte mus du skal bruke disse virtuelle museknapper.

Ved hjelp av virtuell mus-knappene kan være litt usikker i starten, så her er en kort forklaring. Først av alt bør du vurdere hvilken knapp du vil bruke på en vanlig mus til å gjøre hva du vil gjøre.

For eksempel vil åpne en tekstfil ville du trenger å gjøre en dobbel venstre klikk.

Velg ønsket museklikk, og flytt deretter musepekeren til det stedet der denne museklikk skal utføres.

Museklikkfunksjon



Dobble klikk



Venstre klikk



Høyre klikk



Dra/Slipp klikk



Gjentatt dra / slipp klikk

(for games like e. g. Spider Solitaire)



Deaktiveres og minimerer museknappen bar.



Maksimerer museknapp bar.

2-verdiene kan være viktig for å fungere godt med et museklikk funksjon:



1) **Dvele tid**

Drøy tid betyr for tidsrom før et museklikk er gjort på musepekeren nåværende posisjon.




2) **Bevegelse toleranse**

Hvis du har problemer med å holde musepekeren fortsatt bør du øke tremor toleranse.

Muse knapp linje størrelse

Størrelsen på museknappen bar kan endres i menyen.




De blå firkant viser størrelsen i forhold til dataskjermen din.

Compensation for spasticities

Vær oppmerksom på at denne funksjonen vil kun være tilgjengelig etter prøveperioden av programvaren hvis det er en del av lisens som du har kjøpt.

Make real computer mouse ignore clicks.



This option causes the mouse to ignore clicks.

Mouse clicks on e. g. the desktop can only be triggered by the mouse click bar.

This option can compensate for spasticities in hand which may lead to unwanted dragging of files into e. g. the recycle bin.

When this option has been activated, the Escape key on the computer keyboard can be used to deactivate or to resume the ignoring of mouse clicks of the computer mouse.

Tekst makroer

Rask tekst-makro-tasten



Ved aktivering av "quick tekst-makro key", titlene på de raske tekst-makroer vises i tastaturet.

Når du utløser en av disse titlene, før tildelt innholdet i denne teksten makro vil bli skrevet.
Tittelen og innholdet i teksten makroer kan tildeles eller opprettet i konfigurasjonen meny.
Du kan for eksempel opprette en tekst makro med tittelen "

Tekst makroer

Siden 10 raske tekst-makroer kan være litt for få for en trent bruker, er det mulig å legge til ytterligere tekst makroer som kan utløses av visse tastekombinasjoner. Disse tekst makroer kan bli bedt om å skrive "#" på tastaturet. En mulig måte å gi teksten makroer navn er å bruke forkortelser. Grupperingen er en god måte å holde din tekst makroer klart arrangeres. For eksempel all tekst makroer som er knyttet til mat, bør starte med "Mat" i navnet. På denne måten kan du lage navn som lett kan gjenkjennes, for eksempel "Mat: Salad", "Mat: Brød", osv.



Ordliste

OnScreenKeys provides a comprehensive dictionary by default. Programvaren lærer nye ord og setninger som du skriver dem og bruker til å skrive stil. Uansett, kan det være en god beslutning i noen tilfeller å importere egne dokumenter for å gjøre programvaren tilpasse til å skrive stil umiddelbart. Bruk vokabular import funksjonen i menyen for å importere din tekst dokumenter.

Ekstra

Autostart

OnScreenKeys can be configured so that it starts automatically when Windows® is started.

Autostart

Open keyboard automatically when Windows® starts up

Fargevalg

Fargevalget av programvaren kan endres til å kompensere for synshemming.

Colors


Standard colors

Black/ White


Foreground color

Background color

Auto-click color



Preview



Lyd

Lyd for å utløse tastene kan aktiveres eller deaktiveres.

Sound

Play sound when keys are triggered



Feilsøking

For spørsmål eller ytterligere informasjon vennligst send en epost til info@onscreenkeys.com.